

WebDrive 基本設定ガイド

目次


インストール.....	1
WebDAV クライアント設定手順.....	2
SFTP クライアント設定手順.....	3
FTP クライアント設定手順.....	6
ポート番号の変更方法.....	7

インストール


WebDrive を Windows にインストールします。

【操作手順】


1. 管理者（Administrator）権限を持ったユーザーアカウント で Windows へログオンし、インストーラーを右クリックし、**[管理者として実行]** をクリックします。
※ ユーザーアカウント制御の画面では **[はい]** をクリックします。



2. インストールウィザードが起動しますので、**[次へ]** をクリックします。
3. 使用許諾契約を読んで 「使用許諾契約の全条項に同意します」 を選択し、**[次へ]** をクリックします。
4. インストール先に変更がなければ、**[次へ]** をクリックします。



5. **[インストール]** をクリックしてインストールを開始します。
6. インストールの完了後、**[完了]** をクリックします。
7. 再起動を促す画面が表示されますので、**[はい]** をクリックして PC を再起動します。
(※ 必ず再起動をしてください。)




WebDAV クライアント設定手順


WebDAV クライアントの設定をします。

【操作手順】

1. WebDrive を開き、**【新規】** をクリックします。




2. 「接続するサーバーの種類」で、**【WebDAV】** を選択し **【次へ】** をクリックします。
※ https プロトコルでの接続の場合は、**【Secure WebDAV】** を選択してください。



3. 接続する WebDAV サーバーの 「URL/アドレス」、「ユーザー名」、「パスワード」 を入力し、**【次へ】** をクリックします。

4. 「サイト名」 を入力し、「ドライブ」 にて割り当てるドライブを指定して **【完了】** をクリックします。
※ 使用していないドライブを指定してください。

5. WebDrive を開き、サーバー一覧に先ほど設定したサイト名が追加されているかを確認します。
WebDAV サーバーへは、アイコンやサーバー名をダブルクリックすることで接続できます。



※ ポート番号の変更については、[ポート番号の変更方法](#) をご参照ください。

SFTP クライアント設定手順

SFTP クライアントの設定をします。

※ SFTP サーバーへの接続に使用する、公開鍵と秘密鍵については、


Titan FTP Server の [SFTP サーバー作成手順](#) や、[SFTP サーバー構築ガイド](#) もご参照ください。

【操作手順】


1. WebDrive を開き、**【新規】** をクリックします。




2. 「接続するサーバーの種類」で、**【SFTP】** を選択し **【次へ】** をクリックします。




3. 接続する SFTP サーバーの 「URL/アドレス」、「ユーザー名」、「パスワード」 を入力し、**【次へ】** をクリックします。

A form with three input fields. The first field is labeled 'URL/アドレス:' and is empty. The second field is labeled 'ユーザー名:' and is empty. The third field is labeled 'パスワード:' and is empty.


4. 「サイト名」 を入力し、「ドライブ」 にて割り当てるドライブを指定して **【完了】** をクリックします。
※ 使用していないドライブを選択してください。

A form with two input fields. The first field is labeled 'サイト名:' and contains the text 'SFTPサーバー'. The second field is labeled 'ドライブ' and has a dropdown menu showing 'W:'. Below the fields is a checkbox labeled 'ログイン/起動時に接続する' which is unchecked.


5. 続いて、サーバーで作成された公開鍵と秘密鍵をインポートします。
サーバーで作成した「公開鍵 (.pub)」 と 「秘密鍵 (拡張子なし)」 を WebDrive がインストールされている PC へコピーしてください。
6. **【設定】** をクリックして、プログラム設定画面を開きます。




7. [セキュリティ] を選択して、[ホストキーマネージャ] をクリックします。



8. ホストキーマネージャで [インポート] をクリックします。




9. 「公開鍵ファイル名」の [...] をクリックして、公開鍵 (.pub) を指定します。
「秘密鍵情報のインポート」にチェックを入れて、「秘密鍵ファイル名」の [...] をクリックして、秘密鍵を指定します。
「秘密鍵パスワード」と「パスワード再入力」へ、秘密鍵の作成時に設定したパスワードを入力して [インポート] ボタンをクリックします。




10. インポートしたホストキーが、ホストキーマネージャに表示されていることを確認して、[閉じる] をクリックして画面を閉じます。


11. WebDrive のサーバー一覧から、手順 4 で作成した SFTP サーバーを選択し、[サイトプロパティ] をクリックします。



12. [SFTP 設定] を選択し、SFTP バージョンを、サーバーと同じ設定内容に合わせます。
13. サーバー接続に使用するクライアントホストキーの [...] をクリックします。



14. プルダウンリストから、手順 9 でインポートしたホストキー（公開鍵／秘密鍵）を選択し、秘密鍵のパスワードを入力して [OK] をクリックします。




15. サイトプロパティ画面に戻るので、[OK] をクリックして完了です。
16. SFTP サーバーへは、アイコンやサーバー名をダブルクリックすることで接続できます。
※ ポート番号の変更については、ポート番号の変更方法 をご参照ください。

FTP クライアント設定手順


FTP クライアントの設定をします。

【操作手順】

1. WebDrive を開き、**【新規】** をクリックします。




2. 「接続するサーバーの種類」で、**【FTP】** を選択し **【次へ】** をクリックします。



3. 接続する FTP サーバーの 「URL/アドレス」、「ユーザー名」、「パスワード」 を入力し、**【次へ】** をクリックします。

4. 「サイト名」 を入力し、「ドライブ」 にて割り当てるドライブを指定して **【完了】** をクリックします。
※ 使用していないドライブを選択してください。

5. WebDrive を開き、サーバー一覧に先ほど設定したサイト名が追加されているかを確認します。
FTP サーバーへは、アイコンやサーバー名をダブルクリックすることで接続できます。



※ ポート番号の変更については、[ポート番号の変更方法](#) をご参照ください。

ポート番号の変更方法


WebDrive で設定されているポート番号を変更します。

WebDrive のポート番号の初期値は下記の通りです。

WebDAV	80
Secure WebDAV	443
SFTP	22
FTP	21

【操作手順】

1. WebDrive とサーバーとの接続を切断します。
2. WebDrive の画面で、目的のサーバーを選択した状態で、[サイトプロパティ] をクリックします。



3. [接続設定] を選択し、「初期ポートを使用」のチェックを外して、ボックス内にポート番号を入力し、[OK]をクリックすれば完了です。

